

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА Техника ингаляции через спейсер

Стандартная операционная процедура (далее СОП) техника ингаляции через спейсер разработана на основе международных рекомендаций и местных нормативно-методических документов.

НАЗНАЧЕНИЕ

СОП определяют порядок организации работы и является неотъемлемой частью системы обеспечения качества медицинских услуг и направлен на стандартизацию действия всех специалистов и снижение риска ошибок при выполнении работ.

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ

В период действия СОП, его выполнение является обязательным, любые отклонения должны быть мотивированы, зафиксированы документально и согласованы с Министерством здравоохранения КР. В случае необходимости настоящие СОП могут быть пересмотрены и изменены по согласованию с Министерством здравоохранения КР.

Показания: Заболевания органов дыхания (БА, ХОБЛ, бронхоспастический синдром) по назначению врача.

Противопоказания: устанавливаются индивидуально.

Оснащение: Ингалятор с лекарственным веществом для индивидуального пользования.

I. Подготовка к процедуре:

1. Представиться пациенту, объяснить ход и цель процедуры. Убедиться в наличии у пациента информированного согласия на предстоящую процедуру введения лекарственного препарата и отсутствие аллергии на данное лекарственное средство.
2. Проверьте название и срок годности лекарственного средства.
3. Обработайте руки.

II. Выполнение процедуры:



4. Пр продемонстрируйте пациенту выполнение процедуры, используя ингаляционный баллончик без лекарственного вещества.
5. Усадите пациента прямо (выпрямив спину).
6. Снимите крышку. Большой палец правой руки положите на крышку мундштука, средний – на дно ингалятора.
7. Энергично встряхните препарат и вставьте его в отверстие спейсера.
8. Сделайте глубокий выдох, затем слегка приподнимите подбородок, чтобы выпрямить дыхательные пути.

9. Плотно обхватите мундштук губами.
10. Дышите медленно и ровно.
11. Обхватите губами мундштук спейсера.
12. Начинайте делать глубокий вдох через рот и одновременно нажмите на дно ингалятора сверху
13. Вдыхайте через рот медленно, как можно глубже.
14. Задержите дыхание на 10 секунд, а затем сделайте медленный и ровный выдох через нос.
15. Сделайте еще один медленный и глубокий вдох из спейсера без надавливания на баллончик.
16. Если необходимо ввести еще одну дозу препарата, подождите приблизительно полминуты, а затем повторите маневр.

III. Окончание процедуры:

17. Закройте ингалятор защитным колпачком.
18. Обработайте руки.
19. Сделайте соответствующую запись о выполненной процедуре в медицинский документ.

20. Дезинфекция

Дезинфекцию отработанного спейсера проводят способом полного погружения в дезинфицирующий раствор. Заполняя полости спейсера, избегая образования воздушных пробок. Для дезинфекции применяют не хлорсодержащий дезинфицирующий раствор с моющим эффектом.

С помощью вспомогательных средств (марлевых тампонов) проводят механическую очистку. После окончания дезинфекционной выдержки спейсера, извлекают из раствора и промывают под проточной водой.

Перед применением обработать мундштук ватным тампоном или марлевой салфеткой, смоченной спиртом 70%.